


Zone tactile de pilotage de playlist

On peut sous zebrix ajouter à une playlist, une page en overlay (qui passe devant toutes les autres). Et à celle-ci, ajouter des zones tactiles permettant de passer soit à la page suivante, soit à la page précédente.


Réalisation d'une page de pilotage tactile.

Dans l'onglet page, ajouter une nouvelle page en cliquant sur



Nommez la page puis valider

Puis, sur celle-ci ajouter une nouvelle zone en cliquant le bouton +




Ensuite, dans contenu de la zone, choisir dans Actions le type d'action que vous voulez accomplir sur la playlist.

▼ CONTENU DE LA ZONE

Actions

- ✓ Bouton précédent**
- Bouton suivant
- Balayage précédent
- Balayage suivant
- Balayage précédent/suivant



- Les Boutons précédent et suivant permettent de passer à la page suivante (ou précédente) de la playlist d'une simple pression sur l'écran. Placez ces boutons à des endroits logiques pour la compréhension de l'utilisateur. Aussi, si le graphisme des boutons ne vous convient pas, vous pouvez dans : contenu de la zone > type choisir invisible : ce qui vous permettra d'ajouter dans une zone image votre graphisme en arrière plan de la zone tactile.
- Avec Balayage précédent (ou suivant) la zone permet de passer à la page précédente (ou suivante) de la playlist en glissant le doigt sur la zone de l'écran vers la gauche (ou vers la droite) pour retourner à la page précédente (ou suivante). Faites attention toutefois à placer ces zones à des emplacements logiques sur la page. Car ces zones pour l'utilisateur sont invisibles : Alors, n'hésitez pas à les agrandir pour que l'utilisateur soit sûr d'accéder à ces zones.
- Avec Balayage précédent/suivant la zone permet de passer à la page précédente et suivante sur la même zone en glissant le doigt sur la zone de l'écran vers la gauche ou vers la droite.


Pour retourner à la page précédente vers la gauche ou suivante vers la droite. Vous pouvez faire une zone qui couvre toute la page, pour piloter la playlist.

Dans l'onglet playlist Créer ou éditer la playlist que vous voulez piloter avec les zones tactiles.
Alors,

appuyer sur




puis sur



cliquez sur static puis ok pour fermer la modale.

Cliquez ensuite **sauvegarder**

Un nouveau bouton **Add overlay page** apparaît sous **change overlay type**



cliquez dessus, la modale de choix de contenu apparaît

Select Content : Be Alert

Search

Pages

Recent Elements

Name	Tags	Last Update	
<input checked="" type="checkbox"/> Be Alert	No tag	11/15/22 1:04 PM	
<input type="checkbox"/> Vidéo3 - com ça se fête - portrait	No tag	11/14/22 5:33 AM	
<input type="checkbox"/> vidéo1 - com ça se fête - portrait	No tag	11/14/22 5:33 AM	
<input type="checkbox"/> Citron-masque anniversaire-paysage	No tag	11/14/22 5:33 AM	
<input type="checkbox"/> Avocat-masque anniversaire - paysage	No tag	11/14/22 5:33 AM	
<input type="checkbox"/> Ananas-Masque anniversaire-paysage	No tag	11/14/22 5:33 AM	
<input type="checkbox"/> Citron-masque anniversaire-paysage	No tag	10/20/22 11:55 AM	
<input type="checkbox"/> Image1 - com ça se fête - portrait	No tag	10/11/22 3:49 PM	
<input type="checkbox"/> Vidéo2 - com ça se fête - portrait	No tag	10/8/22 5:33 AM	

X None ✓

Choisissez votre page beAlert dans la liste, cliquez sur Ok et ensuite sauvegardez votre playlist

Be Alert se diffusera automatiquement sur votre écran par-dessus votre playlist sur un tiers de page, si une alerte est déclarée.

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation



Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zone_tactile&rev=1696322079

Last update: **2023/10/03 10:34**