

# Touch zone for playlist control

In Zebrix, you can add an overlay page to a playlist (one that goes in front of all the others). To this, you can add touch zones to move to the next or previous page.


## Réalisation d'une page de pilotage tactile.

Dans l'onglet page, ajouter une nouvelle page en cliquant sur



Nommez la page puis valider

Puis, sur celle-ci ajouter une nouvelle zone en cliquant le bouton +



Ensuite, dans contenu de la zone, choisir dans Actions le type d'action que vous voulez accomplir sur la playlist.

▼ CONTENU DE LA ZONE

**Actions**

✓ Bouton précédent

Bouton suivant

Balayage précédent

Balayage suivant

Balayage précédent/suivant

- Les Boutons précédent et suivant permettent de passer à la page suivante (ou précédente) de la playlist d'une simple pression sur l'écran. Placez ces boutons à des endroits logiques pour la compréhension de l'utilisateur. Aussi, si le graphisme des boutons ne vous convient pas, vous pouvez dans : contenu de la zone > type choisir invisible : ce qui vous permettra d'ajouter dans une zone image votre graphisme en arrière plan de la zone tactile.
- Avec Balayage précédent (ou suivant) la zone permet de passer à la page précédente (ou suivante) de la playlist en glissant le doigt sur la zone de l'écran vers la gauche (ou vers la droite) pour retourner à la page précédente (ou suivante). Faites attention toutefois à placer ces zones à des emplacements logiques sur la page. Car ces zones pour l'utilisateur sont invisibles : Alors, n'hésitez pas à les agrandir pour que l'utilisateur soit sûr d'accéder à ces zones.
- Avec Balayage précédent/suivant la zone permet de passer à la page précédente et suivante sur la même zone en glissant le doigt sur la zone de l'écran vers la gauche ou vers la droite.


Pour retourner à la page précédente vers la gauche ou suivante vers la droite. Vous pouvez faire une zone qui couvre toute la page, pour piloter la playlist.

**Dans l'onglet playlist** Créer ou éditer la playlist que vous voulez piloter avec les zones tactiles. Alors,

appuyer sur




puis sur



cliquez sur static puis ok pour fermer la modale.

Cliquez ensuite **sauvegarder**

Un nouveau bouton **Add overlay page** apparaît sous **change overlay type**



cliquez dessus, la modale de choix de contenu apparaît

Select Content : Be Alert

Search

Pages

Recent Elements

Name	Tags	Last Update	Star
<input checked="" type="checkbox"/> Be Alert	No tag	11/15/22 1:04 PM	
<input type="checkbox"/> Vidéo3 - com ça se fête - portrait	No tag	11/14/22 5:33 AM	
<input type="checkbox"/> vidéo1 - com ça se fête - portrait	No tag	11/14/22 5:33 AM	
<input type="checkbox"/> Citron-masque anniversaire-paysage	No tag	11/14/22 5:33 AM	
<input type="checkbox"/> Avocat-masque anniversaire - paysage	No tag	11/14/22 5:33 AM	
<input type="checkbox"/> Ananas-Masque anniversaire-paysage	No tag	11/14/22 5:33 AM	
<input type="checkbox"/> Citron-masque anniversaire-paysage	No tag	10/20/22 11:55 AM	
<input type="checkbox"/> Image1 - com ça se fête - portrait	No tag	10/11/22 3:49 PM	
<input type="checkbox"/> Vidéo2 - com ça se fête - portrait	No tag	10/8/22 5:33 AM	

Choisissez votre page avec les zones tactiles dans la liste, cliquez sur Ok et ensuite sauvegardez votre playlist.

**La page zone tactile se diffusera automatiquement sur votre écran par-dessus votre playlist.**

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation

Permanent link:

[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zone\\_tactile&rev=1696324057](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zone_tactile&rev=1696324057)

Last update: **2023/10/03 11:07**

